

# Konfiguration GNU/Linux

Jedem Nutzer der Hochschule Fulda sind verschiedene Netzlaufwerke zugeordnet. Diese können an den Arbeitsplätzen an der Hochschule Fulda, sowie auf dem privaten PC bzw. Notebook verwendet werden. Nachfolgend finden Sie Anleitungen für die Verwendung der Netzlaufwerke.

Allgemeine Informationen zu Netzlaufwerken finden Sie [hier](#).

Unter Windows und MacOSX stehen verschiedene Möglichkeiten der Konfiguration zur Verfügung. Die Nutzung des OES- bzw. Kanaka-Client ist die einfachste und vom RZ empfohlene Methode.

1. [smb](#)
2. [automount](#)

Unter GNU/Linux und anderen \*NIX-Betriebssystemen kann der Zugriff auf die Netzlaufwerke mittels CIFS erfolgen.

Die folgende Anleitung bezieht sich auf Debian/Ubuntu-Distributionen, jedoch ist die Installation und Konfiguration auch über die Paketmanager anderer GNU/Linux Distributionen möglich. Unter Umständen bietet auch Ihr grafischer Dateimanager eine Möglichkeit, Netzlaufwerke einzuhängen.

## Einhängen des Netzlaufwerks (mount)

Um Laufwerke per CIFS mounten zu können, muss zuerst das Paket *cifs-utils* installiert werden.

```
apt-get install cifs-utils
```

Anschließend können Sie ein Netzlaufwerk mit folgendem Kommando einbinden:

```
mount -t cifs -o username=<fdNummer> //<Fileserver>/<Laufwerk> <mountpoint>
```

Damit die Rechte zu Ihrem Benutzer passen, können Sie eine lokale Benutzer- und Gruppen-ID angeben. Sie finden Ihre eigene uid und gid mittels des Kommandos **id** heraus, das Sie einfach in der Kommandozeile eintippen können.

```
mount -t cifs -o username=<fdNummer>,uid=1000,gid=1000,nodfs //<Fileserver>/<Laufwerk> <mountpoint>
```

Ein konkretes Beispiel:

```
mount -t cifs -o username=fd3430,uid=1000,gid=1000,nodfs
```

```
//fileserver1.rz.hs-fulda.de/DATA6 /mnt
```

## Aushängen des Verzeichnisses (umount)

Um das Verzeichnis nach vollendeter Tätigkeit wieder auszuhängen, verwenden Sie folgendes Kommando.

```
umount <mountpoint>
```

Ein konkretes Beispiel:

```
umount /mnt
```

## Prüfen ob das Verzeichnis eingehängt wurde

Mit dem Kommando `mount` können Sie prüfen, ob das Netzlaufwerk korrekt eingehängt wurde.

```
mount
...
...
//fileserver1.rz.hs-fulda.de/DATA6 on /mnt type cifs ...
```

Eine komfortable Möglichkeit, die Netzlaufwerke automatisch einzubinden bietet `systemd-automount`. Dieses Tool, das alle GNU/Linux Distributionen die `systemd` verwenden als Bordmittel besitzen, hängt ein Netzlaufwerk beim Zugriffsversuch automatisch ein und nach einer gewissen Zeit auch automatisch wieder aus.

Es wird davon ausgegangen, dass Sie die folgenden Schritte als Administrator (root) durchführen. Verwenden Sie ggf. das Kommando `sudo` um mit entsprechenden Rechten zu arbeiten.

## Zugangsdaten

Damit das automatische Einhängen funktioniert, müssen Ihre Zugangsdaten (fd-Nummer und Passwort) zunächst in einer Datei abgelegt werden, auf die `systemd-automount` zugreifen kann.

Erstellen Sie die Datei `/etc/.smbcredentials` und tragen Sie Ihre Benutzerdaten ein. Die Datei enthält nur exakt die folgenden zwei Zeilen (natürlich mit Ihrer eigenen fd-Nummer und dem zugehörigen Passwort).

```
username=fd3430
```

```
password=*****
```

Beschränken Sie nun den Zugriff auf diese Datei, so dass niemand außer dem Administrator (root) ihr Passwort lesen kann.

```
chmod 600 /etc/.smbcredentials
```

## Systemd konfigurieren

Die für systemd benötigte Konfiguration besteht aus zwei Dateien.

Zunächst wird der mount-Service erstellt, der dafür sorgt, dass ein Verzeichnis eingehängt wird (ähnlich der /etc/fstab). Erstellen Sie dazu die Datei */etc/systemd/system/hsfd-home.mount* mit folgendem Inhalt:

```
[Unit]
SourcePath=/etc/fstab
Documentation=man:fstab(5) man:systemd-fstab-generator(8)

[Mount]
Where=/mnt
What=//fileserver1.rz.hs-fulda.de/DATA6
Type=cifs
Options=nofail,credentials=/etc/.smbcredentials,uid=1000,gid=1000
```

Anschließend wird ein automount-Service konfiguriert, der dafür sorgt, dass ein bestimmter mount-Service automatisch ein- und ausgehängt wird. Erstellen Sie dazu die Datei */etc/systemd/system/hsfd-home.automount* mit folgendem Inhalt:

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target

[Unit]
Before=remote-fs.target
After=network-online.target
Requires=network-online.target

[Automount]
Where=/mnt
TimeoutIdleSec=5min
```

Damit die Änderungen an den beiden Dateien wirksam werden, führen Sie folgendes Kommando aus:

```
systemctl daemon-reload
```

## Den Dienst nutzen

Den Dienst können Sie nun mit Hilfe des folgenden Kommandos starten:

```
systemctl start hsfh-home.automount
```

Um den Dienst dauerhaft zu aktivieren verwenden Sie das folgende Kommando:

```
systemctl enable hsfh-home.automount
```

Beim Zugriff auf das Verzeichnis (im Beispiel /mnt) wird das Netzlaufwerk (im Beispiel //fileserver1.rz.hs-fulda.de/DATA6) automatisch eingehängt. Nach 5 Minuten ohne Zugriff wird das Netzlaufwerk automatisch wieder ausgehängt.

Falls etwas nicht funktioniert, versuchen Sie die Unit *hsfd-home.mount* manuell zu starten, bzw. prüfen Sie mit *systemctl status* den Status der Units *hsfd-home.mount* und *hsfd-home.automount*.

From:

<https://doku.rz.hs-fulda.de/> - **Rechenzentrum**



Permanent link:

<https://doku.rz.hs-fulda.de/doku.php/docs:netzlaufwerke:cifs:gnu>

Last update: **20.10.2025 09:27**